

Berner AG Printline
Rohrerstrasse 33
Postfach
5001 Aarau

Telefon 062 832 77 88
Telefax 062 832 77 90

Postcheck 50-12525-0
MWST Nr. 100 238

www.printline.ch
info@printline.ch

COPYXX

Digital
PRINTLINE
REPROGRAFIE
BERNER AG ROHRERSTRASSE 33 5001 AARAU

Treiber installieren Win 2000 / XP

Vorbereitung

1. Neuen Ordner Anlegen z.B. auf Laufwerk C: (Name „Treiber“)
2. Treiber auf Internetseite herunterladen und in Ordner (C:\Treiber) ablegen.
3. Das .exe File im Ordner „Treiber“ entpacken.

Installieren

4. (Start) (Drucker und Faxgeräte) „Drucker Hinzufügen“
5. Assistent wird gestartet.
6. Willkommensfenster mit „weiter“ bestätigen.
7. Fenster Lokaler Drucker oder Netzwerk, Lokaler Drucker wählen, und das Häkchen bei Plug'n Play weglöschen. Mit „weiter“ bestätigen.
8. Druckeranschluss wählen: Folgenden Anschluss wählen: „File: Ausgabe in Datei umleiten“
9. Druckersoftware installieren: Wählen sie nun „Datenträger“ „Durchsuchen“ und gehen sie zum erstellten „Treiber“ Ordner in C:.
10. Öffnen sie nun „OEMSETUP.INF“. bestätigen sie mit „OK“.
11. Jetzt werden die Treiber installiert.
12. Wählen sie nun „HP DesignJet 1050C by HP“ aus. Dann „weiter“
13. Vorhandenen Treiber ersetzen.
14. Einen geeigneten Druckernamen geben: z.B. „HP-1050C to File“. Gegebenfalls als nicht Standarddrucker verwenden.
15. Drucker Freigeben im Netzwerk? Ja/Nein
16. Testseite Drucken: Nein
17. Mit „Fertig stellen“ die Installation abschliessen.

Nun können sie auf den neuen Drucker ausdrücke machen, welche direkt in das Format .PRN geschrieben werden, oder wenn sie aus AutoCAD drucken wird ein .PLT File erstellt welches sie bequem per E-Mail an uns schicken können.

Mit freundlichen Grüssen

Berner AG Printline
Raphael Häfliger